

Synthèse rapide pour l'envoi et la réception de la messagerie Free.fr

Ces options ne concernent pas les plateformes de Webmail. <https://zimbra.free.fr/> ou <https://webmail.free.fr/>
Elles servent uniquement pour configurer les logiciels de messagerie.

Non sécurisé

Pour le **courrier sortant** de votre ordinateur : smtp.free.fr port 25

- Pour le **courrier entrant** Serveur POP* : pop.free.fr port 110
- Pour le **courrier entrant** Serveur IMAP : imap.free.fr port 143

Sécurisé (authentifié)

Pour pouvoir activer cette fonctionnalité, vous pouvez vous rendre dans la console de gestion <https://subscribe.free.fr/login/> de votre boîte mon.email@free.fr, et cela pour chaque compte email si vous voulez activer sur chaque compte email.

Pour le **courrier sortant** de votre ordinateur

Type	Nom du serveur	Nom d'utilisateur	Port	Sécurité de la connexion	Méthode d'authentification
SMTP	smtp.free.fr	prénom.nom	587	Aucune	Mot de passe chiffré (*)
SMTP	smtp.free.fr	prénom.nom	465(**)	SSL/TLS	Mot de passe normal

(**) Le port 465 (pour [SMTPS](#)) a été mis en place pour les clients de messagerie qui ne supportaient pas les mots de passe chiffrés (C'est d'une certaine façon un non sens de faire une authentification chiffrée par dessus une session chiffrée). Sur le port 465, peu importe que le mot de passe soit chiffré ou en clair, c'est la session qui est chiffrée, peu importe que le mot de passe ne le soit pas).

(*) Sur le port 587 (pour [SMTP-MSA](#)), les serveurs SMTP n'annoncent désormais plus que les mécanismes d'authentification CRAM-MD5 & DIGEST-MD5. Sur le port 587, c'est le mot de passe qui est chiffré et donc c'est la bonne option. [Informations SSL/TLS et 465 versus 587](#)

Pour le **courrier entrant**

Type	Nom du serveur	Nom d'utilisateur	Port	Sécurité de la connexion	Méthode d'authentification
POP	pop.free.fr ou pop3.free.fr	prénom.nom	995	SSL/TLS	Mot de passe normal
IMAP	imap.free.fr	prénom.nom	993	SSL/TLS	Mot de passe normal

Pour information : **Nom d'utilisateur** ici *prénom.nom* ici pour l'exemple peut être votre **Nom d'utilisateur** de messagerie sans le [@free.fr](#)

Pour information :

Il est important de changer régulièrement ses mots de passe pour des raisons de sécurité.

- Configurer le SMTP (authentifié ou non) de Free.fr <http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=configurer-smtp-free-fr>
- Créer une adresse mail et sa page perso chez Free.fr <http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=pagepersofree>
- Mon compte a été compromis http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=mail_compromis

Le service des pages-persos et les adresses mail, sont fournis gratuitement par Free.fr à toute personne résident en France métropolitaine, et n'ont pas de SAV, mais vous pouvez vous informer et vous dépanner sur les Forums Uniquement(NNTP): proxad.free.services.pagesperso et proxad.free.services.messagerie

Cette page n'a rien à voir avec une information officielle de Free.fr (Cette page est à titre informatif)

Document venant de <http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php/realisations/trucs-astuces/configurer-smtp-free-fr>

